

C_ICDPH		Číselník tuzemských IČ DPH + evidencia rizikových subjektov			
Stĺpec	Typ	Rozmer	NN	Default	Popis
XX	STRING CODE	16	A		IČ DPH
NAZOV	STRING	80			Názov firmy, meno fyzickej osoby
ULICA	STRING	40			Adresa - ulica
MESTO	STRING	40			Adresa - mesto
D_ZAR	DATE				Dátum zaradenia do zoznamu
D_VYR	DATE				Dátum vyradenia do zoznamu
D_RIZIKO_OD	DATE				Dátum zaradenia do rizikových subjektov
D_RIZIKO_DO	DATE				Dátum vyradenia z rizikových subjektov
PODLA_PARAGRAFU	STRING	30			Registrácia podľa paragrafu XY
FS_DEN_DS	DATE				Finančná správa, dátum aktualizácie súboru daňových subjektov
FS_DEN_RS	DATE				Finančná správa, dátum aktualizácie súboru rizikových subjektov
XC	NUMBER	6	A	1	Lock counter
XIO	STRING	30	A	USER	
XID	DATETIME		A	SYSDATE	
XUO	STRING	30			
XUD	DATETIME				
UNIQUE XX(XX)					

C_IMDRUH		Číselník Druh pre investičný majetok			
Stĺpec	Typ	Rozmer	NN	Default	Popis
XX	STRING CODE	12	A		Unique = Druh (vlastné kódy)
NAZOV	STRING	40			Názov
NEAKTIVNA	BOOL				not null = neaktívna položka
XC	NUMBER	6	A	1	Update counter
XIO	STRING	30	A	USER	
XID	DATETIME		A	SYSDATE	
XUO	STRING	30			
XUD	DATETIME				
UNIQUE XX(XX)					

C_IMMISTO		Číselník Miesto pre investičný majetok			
Stĺpec	Typ	Rozmer	NN	Default	Popis
XX	STRING CODE	12	A		Unique = Kód miesta
NAZOV	STRING	40			Názov miesta
NEAKTIVNA	BOOL				not null = neaktívna položka
XC	NUMBER	6	A	1	Update counter
XIO	STRING	30	A	USER	
XID	DATETIME		A	SYSDATE	
XUO	STRING	30			
XUD	DATETIME				
UNIQUE XX(XX)					

C_IMSERVIS		Číselník Druh pre servisné záznamy k majetku (9.10)			
Stĺpec	Typ	Rozmer	NN	Default	Popis
XX	STRING CODE	6	A		Unique = Druh (vlastné kódy)
NAZOV	STRING	40			Názov
INTERVAL	NUMBER	4			Počet mesiacov pre naplánovanie ďalšieho servisu (0=neplánovať)
FLG_PLAN	STRING	1			Spôsob plánovania: A=od posledného plánu, B=od posledného vykonania zásahu
NEAKTIVNA	BOOL				not null = neaktívna položka
XC	NUMBER	6	A	1	Update counter
XIO	STRING	30	A	USER	
XID	DATETIME		A	SYSDATE	
XUO	STRING	30			
XUD	DATETIME				
UNIQUE XX(XX)					

C_IMTYP		Číselník Typ pre investičný majetok			
Stĺpec	Typ	Rozmer	NN	Default	Popis
XX	STRING CODE	12	A		Unique = Typ (vlastné kódy)
NAZOV	STRING	40			Názov
NEAKTIVNA	BOOL				not null = neaktívna položka
XC	NUMBER	6	A	1	Update counter
XIO	STRING	30	A	USER	
XID	DATETIME		A	SYSDATE	
XUO	STRING	30			
XUD	DATETIME				
UNIQUE XX(XX)					

C_IMVYRAD		Číselník Spôsob vyradenia pre investičný majetok			
Stĺpec	Typ	Rozmer	NN	Default	Popis
XX	STRING CODE	6	A		Unique = Kod
NAZOV	STRING	40			Názov
UCET	STRING	12			Analytický účet MD pre zaúčtovanie zostatkovej ceny
NEAKTIVNA	BOOL				not null = neaktívna položka
XC	NUMBER	6	A	1	Update counter
XIO	STRING	30	A	USER	
XID	DATETIME		A	SYSDATE	
XUO	STRING	30			
XUD	DATETIME				
UNIQUE XX(XX)					

C_IMZOSTAVA		Číselník Druh pre komponenty zostavy majetku (9.10)			
Stĺpec	Typ	Rozmer	NN	Default	Popis
XX	STRING CODE	6	A		Unique = Druh (vlastné kódy)
NAZOV	STRING	40			Názov
NEAKTIVNA	BOOL				not null = neaktívna položka
XC	NUMBER	6	A	1	Update counter
XIO	STRING	30	A	USER	
XID	DATETIME		A	SYSDATE	
XUO	STRING	30			
XUD	DATETIME				
UNIQUE XX(XX)					

C_INCOTERM		Číselník kódov Incoterm			
Stĺpec	Typ	Rozmer	NN	Default	Popis
XX	STRING CODE	3	A		Unique key
NAZOV	STRING	40			Popis kodu
NEAKTIVNA	BOOL				not null = neaktívna položka
XC	NUMBER	6	A	1	Lock couter
XIO	STRING	30	A	USER	
XID	DATETIME		A	SYSDATE	
XUO	STRING	30			
XUD	DATETIME				
UNIQUE XX(XX)					

C_K1		Kľúče k adresáru firiem			
Stĺpec	Typ	Rozmer	NN	Default	Popis
XX	STRING CODE	6	A		Unique key
NAZOV	STRING	40			Názov
NEAKTIVNA	BOOL				not null = neaktívna položka
XC	NUMBER	6	A	1	Lock counter
XIO	STRING	30	A	USER	
XID	DATETIME		A	SYSDATE	
XUO	STRING	30			
XUD	DATETIME				
UNIQUE XX(XX)					